

BEM-VINDO À CAIXA MÁGICA 12!

O Linux Caixa Mágica 12 é o software constituído pelo sistema operativo Linux e aplicações adicionais que permite obter a máxima produtividade da sua estação de trabalho.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Após o arranque do sistema surge o ecrã de autenticação de utilizadores.

Aqui entre no sistema inserindo "convidado" como nome de utilizador, "convidado" como senha (tudo em minúsculas), e pressione a tecla "Enter".

Existe um utilizador que permite executar tarefas de administração no sistema (por exemplo, adicionar utilizadores), o utilizador root. Para entrar com este utilizador insira o nome "root" e a password "eescola" e carregue na tecla "Enter".

Atenção, para a utilização normal do sistema entre com o utilizador "convidado", utilize o root apenas para executar tarefas de administração.

REPOSIÇÃO DO SISTEMA

A Reposição do Sistema permite restituir o seu Linux Caixa Mágica 12 ao seu estado original, ou seja, aquando da recepção do seu PC.

Para efectuar a reposição reinicie o seu computador e, quando surgir o gestor de arranque Grub seleccione a opção "Reposição do Linux Caixa Mágica 12" e carregue na tecla Enter.


Ao entrar na aplicação de reposição, carregue em "Sim". No ecrã seguinte são apresentadas várias opções.

Ao seleccionar a opção "Sistema" o seu sistema irá ser formatado e será restituído o sistema original.

As directorias pessoais dos utilizadores serão mantidas mas não os utilizadores que foram criados no sistema. Se quiser pode adicionar de novo os utilizadores e associá-los às directorias pessoais guardadas.

A opção "Total" repõe todo o seu sistema, formatando o seu disco e criando de novo as partições neste. Atenção, nesta opção não serão mantidas as directorias pessoais dos utilizadores, sendo aconselhado que faça primeiro uma cópia de segurança de todos os documentos.


A opção "Consola" permite ter acesso a uma linha de comandos de modo poder a executar comandos de correcção do sistema.



CONFIGURAÇÃO DE ACESSO 3G

A primeira vez que entra no sistema fica na área de trabalho do utilizador "convidado" e precisa de configurar o modem. Para isso siga os passos seguintes:

1. Faça duplo clique com o botão do rato sobre o ícone "Configurar Internet" que se encontra na área de trabalho. Surgirá uma janela a pedir a password



do administrador do sistema, insira a palavra "eescola" em minúsculas e carregue em Enter.

2. No primeiro ecrã, seleccione a opção "GPRS/Edge/3G" e carregue em "Próximo".

3. Na secção de configuração dos modems 3G, seleccione o modem correcto e clique em "Próximo".



4. No ecrã seguinte é pedido o PIN. Coloque o PIN associado ao seu cartão 3G, ou deixe vazio caso não use PIN, e clique em "Próximo".

5. Se colocou o PIN correcto devem agora ser mostradas todas as redes disponíveis. Marque a opção correspondente à sua rede e clique no botão "Próximo".

6. Deve agora escolher da lista a opção correspondente ao seu operador móvel. Clique no botão "Próximo" para continuar.

7. Coloque agora os dados abaixo do seu operador móvel e clique em "Próximo":

Nome do Ponto de Acesso: internet

Utilizador: tmn

Senha: tmn

8. Seleccione agora o tipo de controlo sobre a ligação. Marque a opção de "Permitir aos utilizadores gerir a conexão", e não marque a opção de "Iniciar a conexão no arranque". Clique no botão "Próximo" para continuar.


9. Escolha activar a ligação neste momento. Aconselhamos que escolha "Sim" para testar a ligação. Clique em "Próximo" para continuar.

Se tudo correu bem deve ver o ecrã de finalização da configuração.

ACTIVAR E DESACTIVAR A LIGAÇÃO

Se estiver na área de trabalho faça clique com o botão direito do rato sobre o ícone Internet que se encontra no canto superior direito, e clique com o botão esquerdo sobre o interface de rede ppp0. Se a ligação não estiver activa ela será inicializada após alguns segundos.

Para desligar basta fazer os mesmos passos que no passo anterior, mas para quando a ligação estiver activa.



SUPORTE

Para esclarecer dúvidas relacionadas com o software ou fazer sugestões utilize o suporte incluído na Caixa Mágica 12:

1º Passo: registe-se como utilizador em <http://rdc.caixamagica.pt> com os dados abaixo:

Username:

Password:

2º Passo: contacte o nosso helpdesk através

- Web: <http://rdc.caixamagica.pt>

OU

- Telefone: (+351) 217 826 485

(Linha de Suporte a Clientes)

